

Spermos paruošimo protokolas...

- 1) Niekada neišimkite gubletės iš diuaro indo, visada gubletę laikykite indo kaklelyje žemiau šalčio linijos.
- 2) Tiksliai identifikuokite ar naudosite reikiamą spermą.
- 3) Visada naudokite pinsetą šiaudelio paėmimui, niekada neimkite pirštais.
- 4) Kasdien keiskite atitirpinimo vonelės vandenį.
- 5) Vandens temperatūra turi būti 35 – 37 laipsniai (C).
- 6) Įdėkite spermos šiaudelį į vandenį 30-iai sekundžių (ne ilgiau).
- 7) Naudokite laikmatį, kad reguliuotumėte laiką (nespėliokite).
- 8) Išimkite šiaudelį iš vandens ir iškart apvyniokite sausu popieriniu rankšluosčiu, kad jį nusausintumėte (vanduo yra spermicidas) ir apsaugotumėte nuo aplinkos poveikio.
- 9) Laikydami šiaudelį už suspaustojo galo, du kartus stipriai papurtykite, kad oro burbulas pasiektų šiaudelio galą.
- 10) Įdėti spermos šiaudelį į šiltą prietaisą, bei greitai nukirpti galiuką (10mm).
- 11) Įsitikinkite, kad kirpimo kampas yra 90 laipsnių, kad įvado įdėklas sandariai užsidarytų.
- 12) Prijunkite apvalkalą ir įdėkite paruožtą prietaisą į drabužius, kad apsaugotumėte nuo aplinkos poveikio.
- 13) Įprasta sperma turi būti susėklinta per 15 minučių nuo atšildymo.
- 14) Seksuota sperma turi būti susėklinta per 5 minutes nuo atšildymo.

Niekada neatitirpinkite daugiau nei keturių įprastų šiaudelių vienu metu.

Seksuotos spermos šiaudelius atitirpinkite po vieną.

Seksuota sperma naudojama tik vienai dirbtinio apvaisinimo procedūrai vienai patelei natūralios ovuliacijos metu, siekiant pagimdyti vieną palikuonį.

