TM



06.02.2025

Bodnar Georges BTS SIO 2 SISR

Installation et paramétrage d'asterisk

Contexte : On m'a demandé de mettre en place un serveur Asterisk pour remplacer le serveur Alcatel existant. Je dois migrer l'ensemble de la configuration sous Asterisk, y compris la gestion des utilisateurs et leurs répondeurs.

Sources:

https://hotkey404.com/installing-asterisk-20-from-source-on-debian-12/

(C'est le lien source pour installer asterisk)

D'abord on installe debian 12 sur la machine virtuelle, puis on installe les mises à jours avec ssh.

Ensuite, faut installer « curl » et arrêté apparmor et le supprimé apt install curl

systemctl stop apparmor

apt remove apparmor

Apparmor : est un module de sécurité du noyau linux. Il permet de limiter les fonctionnalités

des processus. On a pas besoin. Donc on supprime.

Installer wget si elle n'est pas installer : apt install wget

Déplacer dans le répertoire cd /usr/src/

On installe asterisk la version 20 wget <u>http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-20-current.tar.gz</u>

(Asterisk 22, a énormément de problème, à éviter d'installer)

Il faut désarchiver asterisk tar zxvf asterisk-20.1.0-rc2.tar.gz

Puis supprimé l'archive rm -rf asterisk-20.1.0-rc2.tar.gz

(Il faut copier les 2 lignes en dessous pour que sa fonctionne)

cd asterisk-20*/

contrib/scripts/install_prereq install

Après cette commande le tp va s'installer on aura un script qui va démarrer et lancera l'installation d'asterisk 20.

Puis on lance ./configure.

Cette commande permettra d'installer la configuration d'asterisk



Après installation et paramétrage on aura cette image qui va apparaître

make menuselect

va lancer un console qui sera plus lisible que la ligne de commande qui nous permettra de faire des modif plus creuser. On va rien modifié est juste continuer

On cliquer sur save&exit

Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur Enregistrer et quitter. Vous devez maintenant invoquer la makecommande elle-même, qui compilera Asterisk en prenant en compte les modules sélectionnés et leur configuration.

Avec la command :

-make

Building Documentation For: channels pbx	apps codecs	formats	cdr	cel	bridges	funcs	tests	main	res	addons
+ Asterisk Build Complete	+									
+ Asterisk has successfully been built,	and +									
+ can be installed by running:	+									
+	+									
+ make install	+									
+	+									
<pre>root@asterisk:/usr/src/asterisk-20.11.1#</pre>										

Ce message montre bien que tout c'est bien installer

-make install

Un autre message en prouvant que tout c'est bien installer



-make samples

On installe une autre commande

-mkdir /etc/asterisk/samples

permet de créer un fichier

mv /etc/asterisk/*.* /etc/asterisk/samples/

On déplace le fichier de asterisk dans le fichier précédemment créé.

make basic-pbx

On va mettre en place des paramètres basic.

make config

On va mettre en place la configuration

-systemctl enable asterisk.service
On va démarrer le service asterisk
-systemctl start asterisk.service
-systemctl status asterisk.service

root(dasterisk:/usr/src/asterisk-20.11.1# make config
root@asterisk:/usr/src/asterisk-20.11.1# systemctl enable asterisk.service
asterisk.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable asterisk
root@asterisk:/usr/src/asterisk-20.11.1# systemctl start asterisk.service
systemctl status asterisk.service
asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
Active: active (running) since Tue 2025-01-21 14:56:21 CET; 9ms ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 45124 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code= <mark>exited</mark> , status=0/SUCCESS)
Tasks: 1 (limit: 9429)
Memory: 5.9M
CPU: 40ms
CGroup: /system.slice/asterisk.service
└─45136 /usr/sbin/asterisk
janv. 21 14:56:21 asterisk systemd[1]: Starting asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
Janv. 21 14:56:21 asterisk asterisk[45124]: Starting Asterisk PBX: asterisk.
janv. 21 14:56:21 asterisk systemd[1]: Started asterisk.service - LSB: Asterisk PBX.
root@asterisk:/usr/src/asterisk-20.11.1#

asterisk -rvvvvv

cette ligne de commande va nous donner accès à la console de asterisk accès à la console.

```
Asterisk 20.11.1, Copyright (C) 1999 - 2022, Sangoma Technologies Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
Connected to Asterisk 20.11.1 currently running on asterisk (pid = 45136)
asterisk*CLI>
```

Félicitations, vous avez installé et démarré Asterisk !!!!!

Créer un utilisateur sous asterisk et mettre en place le répondeur

Dans cette partie on va apprendre à créer 1 utilisateur, expliquer chaque ligne du code, et faire des tests d'appel.

```
[type=peer]
    max_contacts=1 ; Limite à 1 le nombre de connexions simultanées
    contact=sip:101@<IP_CLIENT> ; Adresse SIP de l'utilisateur 101
    [user 2]
    [102](endpoint-internal-d70)
    type=endpoint ; Définit ce bloc comme un endpoint SIP
    context=internal ; Définit le contexte d'appel dans le dialplan Asterisk
    allow=all ; Autorise tous les codecs
    auth=102 ; Associe ce endpoint à l'authentification de l'utilisateur 102
    aors=102
    callerid=User2 <102> ; Définit l'ID de l'appelant
    ; Authentification de l'utilisateur 102
    [102](auth-userpass)
    type=auth ; Définit une section d'authentification
    auth_type=userpass ; Utilise une authentification par utilisateur/mot de passe
    password=tototo ; Mot de passe de l'utilisateur (peu sécurisé en clair)
    username=102 ; Nom d'utilisateur SIP
    [102](aors-single-reg)
    mailboxes=user2@gmail.com ; Adresse e-mail pour la messagerie vocale
    type=aor ; Définit ce bloc comme une adresse d'enregistrement SIP
    max_contacts=1 ; Nombre maximum de connexions simultanées
    contact=sip:102@<IP_CLIENT> ; Adresse SIP où joindre cet utilisateur
30
```

Sources:

https://idfsat.blogspot.com/2013/12/configuration-dasterisk-et-creation-des.html

On va d'abord se déplacer dans le fichier /etc/asterisk

-cd /etc/asterisk/

On aura besoin juste 3 fichiers et 2 machines sur le même réseau (domaine pas obligatoire)

Tout d'abord on doit modifier le fichier pjsip.conf et extensions.conf, mais aussi voicemail.conf. Mais c'est après.

-pjsip.conf : permet de créer des utilisateurs

-extensions.conf : permet de mettre en place les fonctions

-voicemail.conf : permet de faire les modifications des numéros de téléphone et boîte de sms.

Tout d'abord on va modifié ce fichier pjsip.conf :

nano /etc/asterisk/pjsip.conf

Dans ce fichier on va créer 2 utilisateurs grâce à ces lignes de commandes.

On va dans le fichier avec nano pjsip.conf

à la ligne 6 on ajoute après le 0.0.0.0:5060

On peut supprimer les lignes avec des anciens utilisateurs ou les laissés, ça ne changera rien.

Bien sûr, si vous gardez les anciens contacts, faudra donner des nouveaux numéros. Le mieux c'est de les effacer.

Puis descend en bas et ajoute ces lignes là :



Sa nous permet de mettre en place 1 utilisateur. Donc on copie et on change user ce qui est entre les croché, auth et autre comme sur l'image ici.

(";" veut dire mettre un commentaire)



J'ai mis max_contact = 5. Car j'ai un vpn. Vous pouvez mettre 1 seul ou une ip statique à la place de <IP_CLIENT>.

On enregistre et on sort de ce document Faite systemctl restart asterisk

Ensuite dans le fichier extensions.conf :

nano /etc/asterisk/extensions.conf

On aura besoin du paragraphe 'internal' : on copie la partie exten puis on duplique autant qu'on a d'utilisateur. Dans mon cas 2 à 3 utilisateurs.

On ajoutera local en haut biensure et boîte vocale.

[local] exten => exten =>	101,1,Dial(PJSIP/User1,20) 101,2,VoiceMail(101)
exten =>	103,1,Dial(PJSIP/User3,20)
exten =>	103,2,VoiceMail(103)
exten =>	104,1,Dial(PJSIP/User4,20)
exten =>	104,2,VoiceMail(104)
[internal]
;extensio	n 1
exten =>	101,1,NoOp()
exten =>	101,2,Dial(PJSIP/101,20)
exten =>	101,3,VoiceMail(101@default,u)
exten =>	101,4,Hangup()
;extensio	n 3
exten =>	103,1,NoOp()
exten =>	103,2,Dial(PJSIP/103,20)
exten =>	103,3,VoiceMail(103@default,u)
exten =>	103,4,Hangup()
;extensio	n 4
exten =>	104,1,NoOp()
exten =>	104,2,Dial(PJSIP/104,20)
exten =>	104,3,VoiceMail(104@default,u)
exten =>	104,4,Hangup()
;boite vo	cale
exten =>	500,1,VoiceMailMain(\${CALLERID(num)}@default)
exten =>	500,2,Hangup()

On enregistre et on sort de ce fichier.

Faite systemctl restart asterisk

Dans le fichier voicemail.conf :

On ajoutera cette partie :



101 => 12345....: c'est le mot de passe avec le numéro d'utilisateur et sa boite mail.

Le reste 101 = 0808 : le numéro local.

On enregistre et on sort d'ici.

Faite systemctl restart asterisk

Test1

A partir d'ici vous avez un choix soit vous tester si cela fonctionne soit vous continuez à laveugle.

Je vous conseille de tester avant de continuer. Car la suite et la résolution des erreurs. Que j'ai rencontrer que peut être vous aurez pas.

Linphone : Ajouter l'utilisateur

faite ajouter



Faite utiliser un compte sip

J'accepte les conditions d'utilisation et la politiqu

CRÉER UN COMPTE LINPHONE

UTILISER UN COMPTE SIP

UTILISER UN COMPTE SIP

Nom d'utilisateur	Nom d'affichage (optionnel)
104	user4
Domaine SIP	
10.0.250.90	
Mot de passe	
••••	
Transport	
UDP	~

Faite comme sur la photo, mais avec vos identifiants et mot de passe. N'oubliez pas UDP. Et faite utiliser.

Vous aurez ceci en haut à gauche



Si il est rouge, c'est normal

On ira sur la console d'asterisk. Pour vérifier s'il y a des erreurs.

pjsip set logger on

core reload

Reloading module 'logger' (Logger)
Asterisk Queue Logger restarted
Reloading module 'cdr' (CDR Engine)
[Feb 6 12:30:26] NOTICE[1937]: cdr.c:4585 cdr toggle runtime options: CDR simple logging enabled.
Reloading module 'cel' (CEL Engine)
[Feb 6 12:30:26] ERROR[1937]: config options.c:710 aco process config: Unable to load config file 'cel.conf'
Reloading module 'dnsmgr' (DNS Manager)
Reloading module 'dsp' (DSP)
Reloading module 'enum' (ENUM Support)
Reloading module 'features' (Call Features)
[Feb 6 12:30:26] ERROR[1937]: config_options.c:710 aco_process_config: Unable to load config file 'features.conf'
Reloading module 'http' (Built-in HTTP Server)
Reloading module 'indications' (Indication Tone Handling)
Reloading module 'acl' (Named ACL system)
[Feb 6 12:30:26] ERROR[1937]: config_options.c:710 aco_process_config: Unable to load config file 'acl.conf'
[Feb 6 12:30:26] WARNING[1937]: named_acl.c:536 reload_module: Could not reload ACL config
Reloading module 'manager' (Asterisk Manager Interface)
[Feb 6 12:30:26] NOTICE[1937]: manager.c:9654init_manager: Unable to open AMI configuration manager.conf, or configuration is invalid.
Reloading module 'plc' (PLC)
Reloading module 'udptl' (UDPTL)
[Feb 6 12:30:26] ERROR[1937]: config_options.c:710 aco_process_config: Unable to load config file 'udptl.conf'
Reloading module 'res_pjproject.so' (PJPROJECT Log and Utility Support)
[Feb 6 12:30:26] ERROR[1937]: res_sorcery_config_c:328 sorcery_config_internal_load: Unable to load config file 'pjproject.conf'
Reloading module 'res_pjsip.so' (Basic SIP resource)
[Feb 6 12:30:26] NOTICE[1915]: sorcery.c:1348 sorcery_object_load: Type 'system' is not reloadable, maintaining previous values
Reloading module 'res_pjsip_authenticator_digest.so' (PJSIP authentication resource)
Reloading module 'res_pjsip_endpoint_identifier_ip.so' (PJSIP IP endpoint identifier)
- Peloading module 'res musiconhold so' (Music On Hold Pesource)

Dans mon cas j'en ai.

Donc il suffit de lire et suivre.

Si vous avez les mêmes que moi faite ceci

Si cela n'a pas fonctionner

On repart dans pjsip.conf et on met toute cette partie en commentaire:



Elle ne sera pas utile dans notre cas.

Faite systemctl restart asterisk

trunk : lien physique permettant le transit de plusieurs VLANs par exemple au sein d'un réseau Ethernet

Puis enregistré.

On ira ensuite dans asterisk.conf



Verbose : nous donne 5 niveau d'alerte

et on décoche verbose, debug et defaultlanguage.

Enregistre et passons à la suite.

Faite systemctl restart asterisk

Maintenant on ira sur la console asterisk

asterisk -rvvvvv

On tapera :

pjsip set logger on

core reload

Vous aurez plusieurs erreurs.

Manque de fichier.

On fait Ctrl+c

ls -l /etc/asterisk/{cel.conf,features.conf,acl.conf,manager.conf,udptl.conf,pjproject.conf}

Pour vérifier s'il existe. S'il sont pas faite ceci :

touch /etc/asterisk/cel.conf /etc/asterisk/features.conf /etc/asterisk/acl.conf /etc/asterisk/manager.conf /etc/asterisk/udptl.conf /etc/asterisk/pjproject.conf

systemctl restart asterisk

nous irons ensuite dans nano /etc/asterisk/modules.conf



Ajouter ces lignes.

Puis enregistrer

Faite systemctl restart asterisk

On repart sur linphone est un test de faire un appel.

Biensur il faut core reload et pjsip set logger on, systemctl restart asterisk

Puis on ira sur linphone pour tester.

On aura un appel sortant



Et un répondeur



Félicitations, vous avez finis le tp !!!!