

**Quadra 6**

**Pulverização**

Quadra 6	Receita para 200 l		
Galben	600	G	
Trivor	300	MI	
Korona frutmax	500	MI	
Quimifol florada	1	L	
adesivo	100	MI	

**Adubação pl adultas**

Quadra 6 Pl. Adult	1900 plantas		
Cloreto Potassio	4	Sc	
16-16-16	9	Sc	
Dosagem	350	G/pl	

**Adubação Mudas**

Quadra 6 Mudas	5500 plantas		
16-16-16	250	G/pl	

**Quadra 7**

**Pulverização bom fazer logo**

Quadra 7	Receita para 200 l		
Across	400	MI	
Trivor	300	g	
Quimifol florada	1	l	
Oleo mineral rubi	400	MI	
Bortrac	400	MI	
adesivo Ad+	100	MI	

**Após 15 dias da anterior**

Quadra 7 Segunda	Receita para 200 l		
Galbem	600	g	
Azimut	500	ml	
Conect	400	MI	
Mancozin	500	MI	
Bortrac	500	MI	
adesivo	100	MI	

**Adubação para enchimento dos frutos/agosto**

Quadra 7	200 g / planta		
Cloreto de Potassio	15	sc	
16/16/16	30	sc	
dosagem	200	G/pl	

**Bloco 10**

Gesso	1 kg/4pl		
-------	----------	--	--

**Quadra 1 e pasto**

**Pulverização**

Quadra 1	Receita para 200 l		
Talstar	300	MI	
Azimut	400	MI	
Bortrac	500	MI	
Quimifol florada	1	l	
Adesivo	100	MI	

**Adubação Já feito**

Quadra 1			
16/126/16	200	G/pe	

**Controle de formiga**

**Manter a linha limpa**

**Manter a poda de formação**

**Controle de mato**

**Quadra 8**

**Adubação pl adultas Setembro**

Quadra 8	4.500 plantas 300 g/pl		
Cloreto de Potass	9	Sc	
Yara complex	18	Sc	
Dosagem	300	g	Planta

**Adubação mudas**

Quadra 8	4.500 plantas 300 g/pl		
16/16/16	10	Sc	
Cloreto K	5	sc	
Dosagem	200	g	Planta

**Pulverização bom fazer logo**

Quadra 8 lasidiplo	Receita para 200 l		
Across	400	MI	
Trivor	300	g	
Quimifol florada	1	l	
Oleo mineral rubi	400	l	
Bortrac	400	MI	
adesivo	100	MI	

**Quadra 8**

**Após 15 dias da anterior**

Quadra 8 adubo	Plantas adultas		
Galbem	600	Gr	
Azimut	500	MI	
Connect	400	MI	
Mancozin	500	MI	
Bortrac	500	MI	
Espalhante	100	MI	

**Lasidiplodia / solo Julho**

Solo	Receita para 200 l		
Tenaz	600	MI	
Aliete	600	Gr	
dosagem	200ml/pl		

**Quadra 15**

**Adubação urgente**

Quadra 15			
Nitrabor	100	G/pl	2,5 sc
Cl potassio	250	G/pl	6 sc

**Pulverização imediata**

Quadra 15	Receita para 200 l		
Galbem	600	Gr	
Trivor	300	MI	
Korona faut max	500	Gr	
Quimifol florada	1	l	
Adesivo	100	MI	

**Pulverização após 15 dias**

Quadra 15	Receita para 200 l		
Across	400	MI	
Connect	400	MI	
Quimifol florada	1	l	
bortrac	400	MI	
Oleo mineral rubi	400	MI	
Espalhante	100	MI	

**Quadra 09**

**Adubação final de julho**

Quadra 9	Escolher Plantas		
16/16/16	300	G/pe	

**Pulverização**

Quadra 9	Receita para 200 l		
Forum	1	Kg	
Trivor	300	g	
Quimifol florada	1	L	
Bortrac	400	MI	
Adesivo	100	MI	

**Quadra 10**

**Adubação julho**

Quadra 10	Escolher Plantas		
16/16/16	300	G/pe	

**Pulverização**

ZZZZZZ	Receita para 200 l		
Forum	1	Kg	
Trivor	300	g	
Quimifol florada	1	L	
Bortrac	400	MI	
Adesivo	100	MI	