

Procédure Installation Client Filezilla

Voici une procédure simple pour se connecter à un serveur FTP via le client FileZilla :

Étapes pour se connecter à un serveur FTP avec FileZilla :

1. **Télécharger et installer FileZilla :**
 - o Si vous n'avez pas déjà installé FileZilla, rendez-vous sur le site officiel <https://filezilla-project.org/>.
2. **Lancer FileZilla :**
 - o Ouvrez l'application FileZilla après l'installation.
3. **Ouvrir le gestionnaire de site :**
 - o Dans la barre de menus en haut, cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Gestionnaire de site**. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci **Ctrl + S**.
4. **Ajouter un nouveau site FTP :**
 - o Dans la fenêtre du gestionnaire de site, cliquez sur **Nouveau site** pour ajouter une nouvelle connexion.
 - o Donnez un nom à ce site (par exemple, REDPLOT).
5. **Configurer les paramètres de connexion :**
 - o Dans le champ **Hôte**, entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur FTP (par exemple pour REDPLOT, 192.168.52.54).
 - o Mettre le port 21 (pour le protocole FTP)
 - o Dans le champ **Protocole**, sélectionnez **FTP - Protocole de transfert de fichiers**.
 - o Dans **Type de chiffrement**, choisissez **Utiliser explicitement FTP sur TLS si disponible** pour plus de sécurité.
 - o Dans **Mode de connexion**, sélectionnez **Normal** si vous vous connectez avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
 - o Entrez votre **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** fournis par l'administrateur du serveur FTP.
6. **Se connecter au serveur :**
 - o Une fois les informations saisies, cliquez sur **Connecter** pour établir la connexion au serveur FTP.
7. **Naviguer dans les fichiers :**
 - o Une fois connecté, la fenêtre de FileZilla affichera les fichiers locaux à gauche et les fichiers du serveur FTP à droite.
 - o Vous pouvez maintenant transférer des fichiers en les glissant-déposant entre les deux panneaux.